- 1. Apri Outlook.
- 2. Fai clic sul menu "FILE", quindi nella scheda "Informazioni", click su "Aggiungi Account"



3. Scegliere "Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi" e premere "Avanti"

ount o connessione ad altri tipi di server.	1
Esemplo: Alice Ciccu	
Esemplo: ciccu@contoso.com	
Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.	
server aggiuntivi	
	Esempio: Alice Ciccu Esempio: ciccu@contoso.com Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.

4. Seleziona la voce "POP o IMAP" e fai clic su "Avanti"

giung	ji account	23
Sce	gliere il servizio	×
	Microsoft Exchange Server o servizio compatibile Connetti a un account di Exchange per accedere a nosta elettronica, calendari, contatti, attività e segreteria telefonica.	
	Servizio compatibile con Outlook com o Evchange ActiveSvoc	
-	Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e attività	
8	POP o IMAP	
	Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP	
	© Altro	
	Connetti a uno dei tipi di server elencati di seguito	
	Fax Mail Transport	
	< Indietro Avanti >	Annulla

5. Compila tutti i campi necessari per includere le informazioni seguenti:

Informazioni Utente

"Nome": immetti il tuo nome come desideri che appaia nel campo "Da:" dei messaggi in uscita.

"Indirizzo di posta elettronica": inserisci il tuo indirizzo completo (*utente@tuodominio.xx*).

"Password": inserisci la tua password email.

Informazioni server

"Tipo di account": POP3

"Server posta in arrivo": webmail.consortech.it

"Server posta in uscita (SMTP)": webmail.consortech.it

Informazioni accesso

"Nome utente": immetti il tuo nome utente (*utente@tuodominio.xx*).

"Password": inserisci la tua password email.

"Memorizza password": lascia questa opzione selezionata.

"Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)": lascia questa opzione deselezionata.

Impostazioni account POP Immettere le impostazioni	e IMAP del server di posta per l'account.	
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Nome Utente	E consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.
Indirizzo di posta elettronica:	utente@tuodominio.xx	
Informazioni server		Prova impostazioni account
Tipo account:	POP3 webmail.consortech.it webmail.consortech.it	Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in arrivo:		
Server posta in uscita (SMTP):		Recapita nuovi messaggi in:
Informazioni accesso	11	Nuovo file di dati di Outlook
Nome utente:	utente@tuodominio.xx	File di dati di Outlook esistente
Password:	****	Stogna
📝 M	emorizza password	
Richiedi accesso con auten protezione (SPA)	iticazione password di	Altre impostazioni

- 6. Fai clic sul pulsante "Altre impostazioni..." e seleziona la scheda "Server posta in uscita".
- 7. Seleziona la casella accanto a "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e seleziona "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo".
- 8. Seleziona la scheda "Impostazioni Avanzate"

Immettere le sista anni del server	Generale Server della posta in uscita Importazioni avanzate
Informazioni utente Nome: Nome U Indirizzo di posta elettronica: Informazioni ser 3 Tipo account: POP3 Server posta in arrivo: webma Server posta in uscita (SMTP): webma Informazioni accesso Nome utente: utente@ Password:	Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo Accedi con Nome utente: Password: Memorizza password Richiedi autenticazione password di protezione (SPA) Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi
Richiedi accesso con autenticazione protezione (SPA)	OK Annulla

- 9. Controlla che alla voce **"Server posta in arrivo (POP3)**" ci sia il valore **"995**" e sia spuntato **"Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)**"
- 10.Nella casella "Server posta in uscita (SMTP)" immetti il valore 587 e seleziona nella casella sottostante: "STARTTLS"
- 11.Fai clic su "OK".

	•	
Generale	Server della posta in uscita Impostazioni avanzate	
Numeri p	orte server	
Server p	oosta in arrivo (POP3): 995 Valori predefiniti	
	server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)	
Server p	oosta in uscita (SMTP): 587	
Utili	zzare il tipo di connessione crittografata seguente: STARTTLS	
limeout s	enver	
Breve	Lungo 1 minuto	
Recapito		
Lasci	ia una copia dei messaggi sul server	
R	Rimuovi dal server dopo 🛛 🔒 🚔 giorni	
R	Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"	
	OK Annulla	

- 12. Fai clic su "**Prova impostazioni account...**". Quando appare il messaggio "Tutte le prove hanno avuto esito positivo", fai clic su "**Chiudi**".
- 13.Fai clic su "Avanti", quindi su "Fine".

Impostazioni account POP Immettere le impostazioni	e IMAP del server di posta per l'account.	×۲
Informazioni utente	1	Prova impostazioni account
nome:	Nome Utente	immessi sono corretti.
Indirizzo di posta elettronica:	utente@tuodominio.xx	
Informazioni server		Prova impostazioni account
Tipo account: POP3		
Server posta in arrivo:	webmail.consortech.it	Avanti
Server posta in uscita (SMTP):		Recapita nuovi messaggi in:
Informazioni accesso		Nuovo file di dati di Outlook
Nome utente:	utente@tuodominio.xx	🔘 File di dati di Outlook esistente
Password:	*****	Stoglia 2
V M	emorizza password	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Richiedi accesso con auten protezione (SPA)	ticazione password di	Altre impostazioni

Congratulazioni! Hai completato la configurazione del client per inviare e ricevere messaggi.